

# iOS メール 初期設定


1. ホーム画面より「設定」をタップします。




2. 左側の設定メニューより「アカウントとパスワード」をタップし、表示された右側の画面より「アカウントを追加」をタップします。



3. 右側の「アカウントを追加」画面で、「その他」をタップします。



4. 「その他」画面で、「メールアカウントを追加」をタップします。



5. 「新規アカウント」の画面で、以下のように入力し「次へ」をタップします。

- 名前 → 送信したメールを受け取った方に表示される名前を設定します。
- メール → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。
- パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。



SoftBank 15:20 93%

キャンセル 新規アカウント 次へ

名前	Iruma Tarou
メール	hctvtst1@hctv.ne.jp
パスワード	●●●●●●●●
説明	hctv.ne.jp

6. 以下のような画面になりましたら、「POP」をタップします。



SoftBank 15:25 94%

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前	Iruma Tarou
メール	hctvtst1@hctv.ne.jp
説明	hctv.ne.jp

7. 表示された画面にて「受信メールサーバ」「送信メールサーバ」を以下の様に入力し、「保存」をタップします。

#### 受信メールサーバ

- ホスト名 → ユーザーインフォメーションに記載のPOPサーバ (受信) を指定します。
- ユーザ名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアカウントを指定します。
- パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。

#### 送信メールサーバ

- ホスト名 → ユーザーインフォメーションに記載のSMTPサーバ (送信) を指定します。
- ユーザ名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアカウントを指定します。
- パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。

SoftBank 15:25 94%

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 Iruma Tarou

メール hctvtst1@hctv.ne.jp

説明 hctv.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.hctv.ne.jp

ユーザ名 hctvtst1

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.hctv.ne.jp

ユーザ名 hctvtst1

パスワード ●●●●●●●●

8. 「SSLで接続できません」が表示されたら「はい」をタップします。  
※2回表示される場合があります。



9. 「検証中」が正常に完了すると「アカウント」画面に戻ります。

以上で完了です。