


Windows Outlook 初期設定

1. 「Outlook」を起動します。




2. 「ファイル」をクリックします。



3. 「アカウント情報」画面にて「アカウント設定」をクリックし、「アカウント設定(A)…」をクリックします。




4. 「アカウント設定」画面にて「メール」タブをクリックし、「新規(N)…」をクリックします。



5. 「Outlook」画面にて、長方形の枠にユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを入力します。「詳細オプション」をクリック後、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。

※ここで、「アカウントの追加 - 自動アカウントセットアップ」画面が表示された場合は、「Windows Outlook (旧) 初期設定」の手順 5. 以降にて設定をお願いします。



Outlook


hctvtst1@hctv.ne.jp

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

6. 「Outlook 詳細設定」画面にて、「POP」をクリックします。



7. 「POPアカウントの設定」画面にて、以下のように設定し、「次へ」をクリックします。

- 受信メール：サーバー → ユーザーインフォメーションに記載のPOPサーバ (受信) を指定します。
- 受信メール：ポート → 「110」を指定します。
- 受信メール：「このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要」のチェックを外します。
- 受信メール：「セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要」のチェックを外します。
- 送信メール：サーバー → ユーザーインフォメーションに記載のSMTPサーバ (送信) を指定します。
- 送信メール：ポート → 「587」を指定します。
- 送信メール：暗号化方法 → 「なし」を指定します。
- 送信メール：「セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要」のチェックを外します。
- メッセージ配信：「既存のデータ ファイルを使用」のチェックを外します。

POP アカウントの設定
hctvtst1@hctv.ne.jp (別のユーザー)

受信メール
サーバー ポート

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール
サーバー ポート

暗号化方法


セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

メッセージ配信
 既存のデータ ファイルを使用

参照...

[前に戻る](#)

8. 「POP アカウントの設定」画面にて、「パスワード」欄にユーザーインフォメーションに記載のパスワードを入力し、「接続」をクリックします。




POP アカウントの設定
hctvtst1@hctv.ne.jp (別のユーザー)

パスワード

前に戻る 接続

9. 「インターネット電子メール」画面にて、「ユーザー名」欄に入っているメールアドレスの「@」以降を削除し、「OK」をクリックします。例) 「hctvtst1@ictv.ne.jp」の場合、「hctvtst1」だけにします。

※同じ画面が繰り返し表示された場合は、同様の作業を繰り返します。



インターネット電子メール - hctvtst1@hctv.ne.jp

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー: pop.hctv.ne.jp

ユーザー名(U): hctvtst1

パスワード(P): *****

パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK キャンセル

10. 「Outlook」画面にて、「アカウントが正常に追加されました」を確認し、「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックが入っていたら外し、「完了」をクリックします。

Outlook

アカウントが正常に追加されました

POP
hctvtst1@hctv.ne.jp

別のメール アドレスを追加

メールアドレス

次へ

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定

完了

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

11. 「アカウント設定」画面に戻るので、「閉じる」をクリックします。



以上で完了です。