


Windows Thunderbird 初期設定

1. 「Mozilla Thunderbird」を起動します。



2. メニューバー右側の三本線をクリックし、「アカウント設定」をクリックします。

※ 初回起動の場合は、4. から始めます。



3. 「アカウント設定」画面に移動します。

「アカウント操作(A)」をクリックし、「メールアカウントを追加(A)…」をクリックします。

4. 「既存メールアドレスのセットアップ」画面にて、以下のように設定し「続ける(C)」をクリックします。

■ あなたのお名前(N): → 送信したメールを受け取った方に表示される名前を設定します。

■ メールアドレス(E): → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。

既存のメールアドレスのセットアップ ×

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): サポートテスト ⓘ

メールアドレス(E): hctvtst1@hctv.ne.jp ⓘ

パスワード(P): ●●●●●●●● ⓘ

パスワードを記憶する(M)

手動設定(M)... キャンセル(A) **続ける(C)**

5. 「既存メールアドレスのセットアップ」画面にて、以下のように設定し「完了(D)」をクリックします。

■ 「POP3(メールをコンピューターに保存)」を選択します。

既存のメールアドレスのセットアップ ×

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): サポートテスト ⓘ

メールアドレス(E): hctvtst1@hctv.ne.jp ⓘ

パスワード(P): ●●●●●●●● ⓘ

パスワードを記憶する(M)

✓ アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

プロトコル:
 IMAP (リモートフォルダー)
 POP3 (メールをコンピューターに保存)

受信サーバー: POP3 pop.hctv.ne.jp 接続の保護なし

送信サーバー: SMTP smtp.hctv.ne.jp 接続の保護なし

ユーザー名: hctvtst1


手動設定(M)... キャンセル(A) **完了(D)**

6. 「警告！」画面にて、以下のように設定し「完了(D)」をクリックします。

■ 「接続する上での危険性を理解しました(U)」を選択します。

※ 当社のメールは、暗号化接続はできません。

既存メールアカウントのセットアップ



警告！

受信サーバー設定: pop.yuzu-tv.ne.jp への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細


送信サーバー設定: smtp.yuzu-tv.ne.jp への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。
ただし、これらの接続が不適當でないか、サーバーの管理者またはメールプロバイダーと
連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。


接続する上での危険性を理解しました(U)

設定変更(S) 完了(D)


7. 「アカウント設定」画面に戻った場合は「OK」をクリックします。



8. 「システム統合」画面が出た場合は、「既定として設定」をクリックします。



9. 画面下部に「Thunderbird に Lightning 拡張機能が統合され、カレンダー機能が搭載されました。」と表示された場合は、「OK(K)」をクリックします。



以上で完了です。